つうけんねっと インターネット接続設定ガイド

目次

・ひかり電話対応機器をご利用の方 •	•	•	•		•	•		•	•	1
--------------------	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---

以下は、ONU(回線終端装置)と PC を直接接続する場合(PPPoE 設定)の設定手順になります。ひかり電話をご利用、あるいは、ONU の LAN 側で独自にルータ機器をご使用の場合は、上記ひかり電話対応機器の設定を参考にしてください。(お客様にてご用意のルータ機器を使用の際は、機器の説明書に従って設定してください。)

・Windows10 接続設定方法 ・・・・・・・・・・・・	' 3
・Windows8 接続設定方法・・・・・・・・・・・・	, 8
・Windows7 接続設定方法・・・・・・・・・・・・	13
・WindowsVista 接続設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
• MacOS10.6 接続設定方法 ・・・・・・・・・・	25

2015年11月1日



ひかり電話対応機器をご利用の方 接続設定方法

①ブラウザーを起動し、アドレス (http://192.168.1.1/) を入力します。



- ②お好きなパスワードを入力し、「設定」をクリックします。
 - ※ここでお決めいただいたパスワードは、必ずお控えください。
 - ※既にパスワードを設定済みの場合は、手順③へ



③ユーザー名と STEP 2で設定したパスワードを入力し「OK」をクリックします。

ユーザー名	user
パスワード	手順②で設定したパスワード




4 各項目を入力し「設定」をクリックします。

利用タイプ	「インターネット設定する」を選択
接続名	任意 (お好きな名前で入力)
接続先ユーザー名	インターネット接続用アカウントを入力します。
接続先パスワード	インターネット接続用パスワードを入力します。



⑤設定完了画面で「OK」をクリックします。



- ⑥「回線接続中」となっていることを確認しブラウザを閉じます。
- ※「未接続」と表示されている場合は、「接続」ボタンをクリック後、「最新状態に更新」ボタンをクリックして「状態」 の項目が「回線接続中」に変わるかをご確認ください。
- ※ひかり電話対応機器本体の PPP ランプが点灯していない場合は接続ができておりませんのでもう一度接続先の設定をおこなってください。



Windows 10 接続設定方法 (回線終端装置とパソコンを直結する場合)

※ルーター機能のない設定となります。

① [Windows] キーと [X(エックス)] キーを同時に押してメニューを表示し、 [コントロールパネル (P)] をクリックします。




②「ネットワークとインターネット」項目内の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。


※表示方法がアイコンの場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。




③「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。



④「インターネットに接続します」を選択し「次へ」をクリックします。



⑤「ブロードバンド (PPPoE) 」をクリックします。




「既にインターネットに接続しています」と表示された場合は、「新しい接続をセットアップします」をクリックします。




⑥各項目を入力し「接続」をクリックします。

ユーザー名	インターネット接続用アカウントを入力します。
パスワード	インターネット接続用パスワードを入力します。
このパスワードの文字を表示する	通常はチェックを外します。
このパスワードを記憶する	通常はチェックをします。
接続名	任意(例:記載をお願いします。)



⑦「インターネット接続をテストしています」と表示されますので、そのまましばらく待ちます。




⑧インターネットに接続されると「インターネットへの接続を使用する準備ができました」と表示されます。「閉じる」ボタンをクリックします。



Windows8 接続設定方法 (回線終端装置とパソコンを直結する場合)

※ルーター機能のない設定となります。

① [Windows] キーと [X(エックス)] キーを同時に押してメニューを表示し、 [コントロールパネル (P)] をクリックします。



②「ネットワークとインターネット」項目内の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。




なお、「表示方法」が「カテゴリ」以外に設定されている場合は、「表示方法」の右側にあるボタン(▼マークのボタン)をクリックし、表示されるメニューから「カテゴリ」をクリックして、表示方法を変更してください。




③「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。




④「インターネットに接続します」を選択し「次へ」をクリックします。



⑤「ブロードバンド (PPPoE)」をクリックします。




「既にインターネットに接続しています」と表示された場合は、「新しい接続をセットアップします」をクリックします。




⑥各項目を入力し「接続」をクリックします。


ユーザー名	インターネット接続用アカウントを入力します。
パスワード	インターネット接続用パスワードを入力します。
このパスワードの文字を表示する	通常はチェックを外します。
このパスワードを記憶する	通常はチェックをします。
接続名	任意(例:記載をお願いします。)



⑦「インターネット接続をテストしています」と表示されますので、そのまましばらく待ちます。




⑧インターネットに接続されると「インターネットへの接続を使用する準備ができました」と表示されます。「閉じる」ボタンをクリックします。




Windows7 接続設定方法 (回線終端装置とパソコンを直結する場合)

※ルーター機能のない設定となります。

①スタートから「コントロールパネル」を選択します。




②「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。



③「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。



④「インターネットに接続します」を選択し「次へ」をクリックします。




⑤【ブロードバンド (PPPoE)】をクリックしてください。



⑥各項目を入力し「接続」をクリックします。

ユーザー名	インターネット接続用アカウントを入力します。
パスワード	インターネット接続用パスワードを入力します。
このパスワードの文字を表示する	通常はチェックを外します。
このパスワードを記憶する	通常はチェックをします。
接続名	任意(例:記載をお願いします。)




⑦「インターネットに接続されています」と表示されましたら設定完了です。「今すぐインターネットを参照します(I)」をクリックし、ブラウザーを起動します。



Windows Vista 接続設定方法 (回線終端装置とパソコンを直結する場合)

※ルーター機能のない設定となります。


①スタートから「接続先」を選択します。




②「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックします。



③「インターネットに接続します」を選択し、「次へ」をクリックしてください。



④「ブロードバンド (PPPoE)」をクリックしてください。



⑤各項目を入力し「接続」をクリックします。

ユーザー名	インターネット接続用アカウントを入力します。
パスワード	インターネット接続用パスワードを入力します。
このパスワードの文字を表示する	通常はチェックを外します。
このパスワードを記憶する	通常はチェックをします。
接続名	任意(例:記載をお願いします。)



⑥接続試験として、プロバイダ認証と、インターネット接続テストが自動で行われます。



※正常に接続が完了すると、タスクトレイ上のアイコン表示が変化します。




⑦インターネットに接続されましたら、「閉じる」をクリックしてください。




⑧「ネットワークの場所の設定」画面が開きますので、「家庭」、「職場」、「公共の場所」から選択を行います。ご利用の環境に該当する場所をクリックしてください。


設定を行わない場合は、「キャンセル」をクリックしてください。(設定は後ほど行うことが可能です) ※本画面では例として、「家庭」を選択しています。



⑨「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがあります。 表示されましたら、「続行」をクリックしてください。



- ⑩ネットワークの場所の設定が完了しましたら、「閉じる」をクリックしてください。
- ※本画面は「家庭」を選択した場合の画面となります。
- ※手順⑧でキャンセルを選択した場合には本画面は表示されません。



Mac OS 10.6 接続設定方法 (回線終端装置とパソコンを直結する場合)

※ルーター機能のない設定となります。

①アップルメニューから【システム環境設定】を選択してください。




②【ネットワーク】をクリックしてください。




③左下の【+】ボタンをクリックしてください。




④「インターフェイス」のプルダウンメニューから【PPPoE】を選択してください。



⑤インターフェイスの項目で PPPoE を選択すると、「Ethernet」の選択肢が表示されますので、プルダウンメニューから 【Ethernet】を選択してください。



⑥「サービス名」に、ご契約プロバイダの名称など、任意のわかりやすい名前を入力してください。 入力が終わりましたら、【作成】をクリックしてください。



⑦【アカウント名】と【パスワード】を入力してください。

アカウント名	インターネット接続用アカウントを入力します。
パスワード	インターネット接続用パスワードを入力します。
このパスワードを記憶する	通常はチェックをします。
メニューバーに PPPoE の状況を表示	チェックを入れてください


自動接続・自動切断や、DNS 設定などの詳細設定を行う場合は、【詳細】をクリックしてください。(手順@へ)必要がなければ、手順@へ進んでください。



⑧詳細画面にて設定を行い、【OK】をクリックしてください。

<PPP>

- 必要なオプションがあればチェックを入れてください。
- ※【必要なときに自動的に接続】にチェックを入れると、Safari などのブラウザを起動した時などに接続を開始します。



⑨【適用】をクリックしてください。以上で、インターネットへの接続先設定は完了です。

